於 Microsoft Word 打印 F4A 長紙的小秘訣

<< 本方法適用於 HP 鐳射打印機 >>

同事可能在使用鐳射打印機時會遇上打印出來的文字/圖畫過份貼近紙邊,或者紙張印 到一半左近便卡住,這可能因為紙張的大小的設定出錯了。以下是紙張設定的小技巧, 希望可以幫助同事減少列印帶來的麻煩,尤其列印試卷和測驗卷。

 以 Windows XP 為例,首先同事以系統管理員(administrator)身分登入, 按「開始」→「設定」→「印表機和傳真」或者「開始」→「印表機和傳真」



2. 點選預設的印表機〔例如 HP LJ4200〕,於左面選單點選「選取列印喜好設定」



3. 於「紙張品質」中按「自訂」。

hp LaserJet 4200 (Recom108) 列印喜好設定	?
路留 列山理聖 秋坂の西月 双果 外観 上作課 新振道項 「頁面尺寸①: 210×297公盤 A4 自動選取 新張尺寸①: 上指定 特殊頁面(A): 封面 以不同的紙張列印頁面 設定(E)	招子 服務 新印品質 FastRes 1200 □ EconoMode(E) (可以節省耗材)
(bp)	
	確定 取消 套用(A)

4. 學校的試卷紙張和 F4 紙長度其實並不是 LEGAL, 而是稍短的 F4A, 所以於單位先 選取「英吋」寬度鍵入「8.5」, 長度鍵入「13.5」。

自訂紙張尺寸
在您結束並重新進入「列印喜好設定/內容」之前,您剛定義的自訂紙張尺寸 無法用於選擇。
名稱 (\) 自訂 儲存(\)
紙張尺寸
寬度(W): 8.5 (3.00 - 11.69) ④ 英吋(1)
長度(G): [13.5](5.00 - 7.00)
確定(2) 取消(2)

5. 為方便日後於 MS Word 中選紙,於名稱一欄中鍵入「F4A」然後按「儲存」,按「確 定」數次後成功設定了。

自訂紙張尺寸		? 🛛
在您結束並重新 無法用於選擇。 名稱() [F4A] 紙張尺寸	f進入「列印喜好設定/內容	」之前,您剛定義的自訂紙張尺寸 儲存(y) 單位
寬度(<u>w</u>):	8.5 (3.00 - 11.69)	⊙ 英吋①
長度(<u>G</u>):	13.5 (5.00 - 17.00)	○公釐例
		確定② 取消②

6. 打開 MS WORD,功能表中點選「檔案」→「版面設定」

땔	交	件1 - Micro	soft Word								
1 7	檔案	₹(E) 編輯	E) 檢視(V) 插入①	格式(0)	工具(<u>T</u>)	表格(<u>A</u>)	視窗(₩)	說明(H)	Ado <u>b</u> e PDF	Acrobat Comments
	ב שייים	開新檔案() 開啓舊檔((關閉檔案())))			Cttl+0	∮ ≤) <u>U</u> • [- (* - § A] A X	• =		3 4 √α ≣ ≙ 49 + 150% • 9 1 (≣ • ×. ײ = = = ≦ := 1 ≣ 1
E	2	Open PDF									
6		a 儲存檔案(2) Ctrl+S				Ctrl+S					
另存新檔(為)											
	ù.	另存成網頁(①)									
1	٥,	檔案搜尋(E)								
		欋限(M)				•					
E	b	Create PDF									
		版本(<u>R</u>)									
		網頁預覽(日)								
		版面設定(])								
	۵,	預覽列印(()								
é	1	列印(P)				Ctrl+P					
		傳送到(型))					
		摘要資訊(1									
		<u>1</u> C:\\2008	Science F.1 t	est Unit 02							
		<u>2</u> C:\\2010	Science F.2 t	est Unit 8 電.							
		<u>3</u> C:\\2010	Science pane	l meeting 01							
		4 C:\\it\20	0 F.1 eClass	家長戶口 let	tter						
		5 C:\My Documents\\2010 WebSAMS 分數等級轉換表									
		結束(X)									

7. 「紙張」中的下拉選單會見到可以選「F4A」,按「確定」後 WORD 內紙的長寬設定 可以完全對應打印機了。

版面設定				? 🛛
邊界	紙張	版面配置 🕉	て件格線	
紙張大小	<u>(R):</u> —			
A4	,	~	*	
B5 (150) 雙面明() 信片(JIS)			
	094 公理 山		D	
第一頁() 開設期	D: 匣(自動簿	(取)	央跡谷貝(U): 預設紙匣(自動)	和(1)
自動選自動選	取 擇印表機		自動選取自動選擇印表機	
1 號紙 2 號紙	匣		1 號紙匣 2 號紙匣	
手動送	紙 (1 號紙	:匣) 🔛	手動送紙 (1 號組	.匣) 🔛
預覽	σ.			
安田主(整份文)	<u>1</u>). 件	~		
列印選巧	頁(<u>T</u>)			
預設値(D)			確定	取消

* 注意:這個設定是源自打印機的,如果轉換了打印機,紙張大小便要重新再訂定了。